

BOLATTE

Amplio espectro de acción en sitios de muy difícil acceso.



[Ver INAL](#) 

[Ver INAL](#) 

[Ver INAL](#) 

[Ver
MSDS](#) 

[Ver
Senasa 1](#) 

COMPOSICION: Beta-Cipermetrina 5 grs.

FORMULACION: Pote Fumigeno

PRESENTACION: Pote de 120 grs. (Caja madre por 24 potes)

CARACTERISTICAS

El pote fumígeno Bolatte es un insecticida con excepcional capacidad de penetración en lugares de difícil acceso como grietas, rajaduras, huecos, zócalos, machimbrados de madera, techos de paja, etc.

Dicha propiedad se debe a su capacidad de generar muy rápidamente, por combustión, gran cantidad de humos a presión que arrastran los ingredientes activos y los distribuyen homogéneamente en el ambiente a tratar.

Además permite captar un amplio espectro y controlar plagas de difícil control.

ESPECTRO DE ACCION

Es apto para el control de insectos voladores (moscas, mosquitos y polillas), rastreros (cucarachas, gorgojos, pulgas, chinches) vinchuca (*Triatoma infestans*), vector de la enfermedad de chagas, *Aedes aegypti* (vector de las enfermedades de Dengue y fiebre Amarilla) y *Anopheles* sp. vector de las enfermedades de Malaria y Paludismo.

SITIOS DE EMPLEO

Puede emplearse para eliminar los insectos del interior de todo tipo de construcciones, entre ellas viviendas de materiales diversos (tipo rancho, de madera, de mampostería), gallineros, establos, galpones domiciliarios, depósitos (vacíos si son de productos alimenticios), etc.

MODO DE EMPLEO

Al observar rastros frescos o la presencia del insecto que se desea controlar. El tratamiento

debe repetirse al observar nuevamente la presencia de rastros frescos o del insecto plaga. En el control de vinchucas se debe utilizar al menos dos aplicaciones con un intervalo de un mes entre ellas.

Para aplicar Bolatte, retire de la vivienda animales domésticos, comida, bebidas y utensilios de cocina. Abra los roperos, armarios, alacenas, cajones y cajas separando las ropas lo más posible. Saque de la vivienda materiales altamente inflamables (nafta, solvente, pintura). Coloque los pote fumígenos en el centro de la habitación sobre el piso y quíteles la tapa. Aleje cualquier material de fácil combustión (papeles, ropas). Ante la presencia de pisos de materiales combustibles (madera, plástico, alfombras) coloque el pote sobre un ladrillo o dentro de una lata o balde metálicos con arena o tierra en el fondo, para impedir la transmisión del calor producido por el pote. Cierre o tape las ventanas y puertas cuidando de que puedan abrirse desde el exterior. Selle cualquier otra abertura. Encienda la mecha de los pote comenzando por la habitación más lejana a la puerta de salida. No respire los humos. Cierre la vivienda y aléjese de ella dejándola cerrada por un lapso de 3 horas. Abra puertas y ventanas desde el exterior. No respire los humos y deje ventilar durante 1 hora. Retire los restos del pote y descártelos. El lugar está en condiciones de ser utilizado inmediatamente luego de

DOSIS DE USO

En el caso de viviendas tipo rancho se utiliza un pote por habitación chica o mediana (hasta 30m³) y una cantidad mayor de pote (en número proporcional) para habitaciones mayores.

Para lugares con un buen cierre de puertas y ventanas y sin orificios de salida, se utiliza un pote cada 200m³ o fracción.

Para determinar los metros cúbicos se obtienen las medidas de frente, fondo y alto de la habitación en metros y se realiza el cálculo: Frente x Fondo x Alto = metros cúbicos que posee la habitación.

FRECUENCIA DE USO

Se debe repetir el tratamiento al observar rastros frescos o la presencia del insecto que se desea controlar. En el control de vinchucas se deben realizar al menos dos aplicaciones con un intervalo de un mes entre ellas.

Inscripción aprobada por Instituto Nacional de alimentos según Expediente N° 2110-7198-98

Producto Registrado en Colombia. Registro N° RGSP-202-2004.